



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Döküman Kodu	: D.OH.TL.03
Yayın Tarihi	: 27.12.2023
Revizyon No	: 00
Revizyon Tarihi	:
Sayfa No	: 1/2

TIBBİ ATIK KONTEYNİRİ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI

1. AMAÇ :

Atık konteynirlerinin ve evsel atık deposunun temizlik hizmetlerinin sağlanması.

2. KAPSAM :

Merkezimizdeki tıbbi atık konteynirini ve evsel atık deposunu kapsar.

3. KISALTMALAR :

(NaClO) : Sodyum Hipoklorit

4. SORUMLULAR :

Temizlikten atık ile ilgili temizlik personeli, denetiminden enfeksiyon hemşiresi sorumludur.

5. TANIMLAR :

Sodyum Hipoklorit : (NaClO) bir tür tuzdur. Günlük hayatta beyazlatıcı çamaşır sularında kullanılmaktadır.

Dezenfeksiyon : Dezenfeksiyon hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi.

Dezenfektan : Dezenfeksiyon hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi amacıyla kullanılan kimyasallar.

Kişisel Koruyucu Ekipman : Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, eldiven, maske vb.

6. FAALİYET AKIŞI :

- Atık konteynirinin ve deponun temizlenmesinden atık personeli sorumludur.
- Temizlik atıklar belediye görevlilerine tesliminden sonra hemen yapılır.
- Atık görevlisi kişisel koruyucu ekipmanlarını giyerek temizliğe başlar. Konteynir temizliğinde personel mutlaka tıbbi atık kıyafetini, maskesini, çizmelerini giymiş olmalıdır.

Tıbbi atık taşıma Konteyniri temizliği ve dezenfeksiyonu :

- Konteynirin içi boşaldıktan sonra eğer sıvı birikintisi varsa talaş dökerek sıvıyı emdiriniz.
- Eldiveninizi giyiniz. Sıvıyı emdirmek için kullanılan talaş kürek yardımıyla alarak kırmızı renkli tıbbi atık torbasına atınız.
- Eldiveninizi tıbbi atık torbasına atınız, değiştirerek yeni bir eldiven giyiniz.
- Deterjanlı su ile Konteynirin tüm yüzeylerini, tekerlekleri dahil olacak şekilde silerek temizleyiniz.
- Konteyniri dezenfekte etmek için 1/10'luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 100 cc) olacak şekilde solüsyon hazırlayınız.
- Hazırlanan bu solüsyon ile Konteynirin tüm yüzeylerini tekerlekleri de dahil olacak şekilde silerek dezenfekte ediniz. Eldiveninizi çıkararak tıbbi atık torbasına atınız. Ellerinizi "El Hijyeni" ne uygun olarak yıkayınız.
 - Sızdıran, delik tıbbi atık torbası olduğunda derhal yeni torbaya konur, bağlanır sıvı atık temizlenir.
 - Konteynir zemini asla dökme su tutularak yıkanmaz, atık suları depo dışına akıtılmaz.
 - Temizlik bitiminden sonra temizlik kontrol formunda belirlenen saatte kayıt altına alınır.
 - Tıbbi atık Konteyniri daima kilitli tutulur.
 - Tıbbi Atık Konteyniri dışında görünür kirlenme olup olmadığı sürekli kontrol edilir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BİRİM KALİTE SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	DEKAN



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Döküman Kodu	: D.OH.TL.03
Yayın Tarihi	: 27.12.2023
Revizyon No	: 00
Revizyon Tarihi	:
Sayfa No	: 2/2

TIBBİ ATIK KONTEYNİRİ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI

Eysel atık taşıma Konteyniri temizliği ve dezenfeksiyonu :

1. Eldiveninizi giyiniz.
2. Konteynirin içi boşaldıktan sonra eğer sıvı birikintisi varsa depo önündeki su giderine dökünüz.
3. Eldiveninizi değiştirerek yeni bir eldiven giyiniz.
4. Deterjanlı su ile Konteynirin tüm yüzeylerini, tekerlekleri dahil olacak şekilde yıkayıp durulayınız.
5. Konteyniri dezenfekte etmek için 1/100'lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc) olacak şekilde solüsyon hazırlayınız.
6. Hazırlanan bu solüsyon ile Konteynirin tüm yüzeylerini, tekerlekleri de dahil olacak şekilde silerek dezenfekte ediniz.
7. Eldiveninizi çıkararak tıbbi atık torbasına atınız.
8. Ellerinizi, "El hijyeni"ne uygun olarak yıkayınız.

Eysel atık depo temizliği ve dezenfeksiyonu :

1. Eldiveninizi giyiniz. Deterjanlı su ile depo zeminini yıkayıp durulayınız.
2. 1/100'lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc) olacak şekilde solüsyon hazırlayınız.
3. Hazırlanan bu solüsyon ile zemini dezenfekte ediniz. Eldiveninizi çıkararak tıbbi atık torbasına atınız.
4. Ellerinizi, "El hijyeni prosedürü"ne uygun olarak yıkayınız.
5. Depo duvarlarını haftada bir kez, zemin temizliğinden önce deterjanlı su ile yıkayıp, daha sonra 1/100'lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc) olacak şekilde hazırlanmış solüsyonla dezenfekte ediniz.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR :

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BİRİM KALİTE SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	DEKAN